# Déployer Windows avec le service RIS

Alexis Mathon Technicien informatique au CCRI INP Toulouse alexis.mathon@inp-toulouse.fr







- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution



- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution



## Principe de fonctionnement

- Le serveur RIS sert de point de distribution pour les images.
- Les choix de système apparaissent à la machine cliente





## **RIS :** Avantages/Inconvénients

### **Avantages**

- Normalise les installations
- Personnalisation de l'installation avec les Stratégies de Groupe
- Déploiement simultané de plusieurs clients

### Inconvénients

- Installation sur C: uniquement
- Carte compatible PXE ou avec RBFG.exe
- Requiert un réseau avec Active Directory

dows Server 2003

# Services réseau requis



Windows Server 2003

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

clientes

## **Besoins du client RIS**



Windows Server 2003

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

## Cartes réseau prises en charge :

3Com 3C900B-Combo	Accton MPX5030	
3Com 3C9UUB-FL	Allied Telesyn 25001X	
3Com 3C900B-TPC	AMD PUnet Adapters	
3Com 3C900B-TP0	Compag NetFlex 100	
3Com 3C900-Combo	Compag NetFlex 110	
3Com 3C900-TP0	Compaq NetFlex 3	
3Com 3C905B-Combo	DEC DE450	20 - 10 - 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3Com 3C905B-FX	DEC DE500	Realtek RTL8139
3Com 3C905B-TX	HP DeskDirect 10/100TX	SMC 1211TX
3Com 3C905C-TX	Intel Pro 10+	SMC 8432
3Com 3C905-T4	Intel Pro 100+	SMC 9332
3Com 3C905-TX	Intel Pro 100B	SMC 9432
3Com MiniPCI	Realtek RTL8029	SMC EN1209D-TX5

![](_page_7_Picture_3.jpeg)

# **Comment RIS fonctionne**

![](_page_8_Figure_1.jpeg)

- Le client demande une adresse IP
- 2 Une adresse IP est donnée par le serveur DHCP
  - Le client contacte le serveur RIS
- Le serveur RIS vérifie dans l'Active
   Directory si le client a la permission d'être installé.
- RIS répond ou transfère la demande à un autre serveur RIS.
- Le serveur RIS fournit une liste des images disponibles au client.

![](_page_8_Picture_8.jpeg)

## Lancer une installation distante

![](_page_9_Figure_1.jpeg)

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

# Installation du service RIS

Assistant Composants de Windows				×
Composants Windows Vous pouvez ajouter ou supprimer d	les composants de \	Windows.		t
Pour ajouter ou supprimer des comp correspondante. Une case grisée sig installée. Pour voir ce qui est inclus	osants, sélectionne; gnifie que seule une dans un composant	z la case à coch partie du comp , cliquez sur Dé	ner Iosant sera tails.	
<u>C</u> omposants :				
🗆 🧭 Services de télécopie			8,0 Mo 🔺	
🗹 🖳 Services d'installation à dista	ance		2,0 Mo	
🗆 🚳 Services UDDI			4,9 Mo	
Services Windows Media			15,3 Mo	
Description : Offre la possibilité d'ins clients ayant la possib	staller Windows à di ilité d'amorcer à dist	stance sur des i ance.	ordinateurs	
Espace disque total nécessaire :	6.2 Mo		- No. 1	
Espace disponible sur le disque :	17367,5 Mo		Details	
	< <u>P</u> récédent	<u>S</u> uivant>	Annuler	Aide

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

# Installation du service RIS

Assistant Installation des services d'installation à distance

![](_page_12_Picture_2.jpeg)

#### Assistant Installation des services d'installation à distance

Cet Assistant vous aide à préparer ce serveur pour l'installation de Windows à distance sur des ordinateurs configurés pour le démarrage à distance.

Pour installer et utiliser correctement les services d'installation à distance, vous devez disposer des ressources suivantes :

- -- Cet ordinateur doit être membre d'un domaine
- -- Un serveur DHCP et DNS actif sur votre réseau
- -- Un CD-ROM de Windows ou un dossier partagé qui contient les fichiers d'installation
- Des ordinateurs clients qui disposent soit d'une mémoire ROM de démarrage PXE ou une carte réseau prise en charge par la disquette de démarrage

Suivant >

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< <u>Précédent</u>

Annuler

X

![](_page_12_Picture_13.jpeg)

## Configuration du service

Général	Système d'exploitat	tion	Membre	de	Délégation
Emplacement	Géré par	Appel er	ntrant	Install	ation à distance
Vous pouv ses interac Prise en charge de ☑ Bépondre aux	rez gérer ce serveur d tions avec les ordinat s clients ordinateurs clients à li	l'installation à leurs client ex a demande d	distance e xistants et p 'un service	et contrôler potentiels.	
I <u>N</u> e pas rép	ondre aux ordinateurs	clients incor	nnus		
Vérifier le convern				4	
d'intégrité. Si des p Cette option n'est (	roblèmes sont rencon disponible qu'à partir d	le la console	un controle it résolus. du serveur		
		<u></u> €	rifier le serv	/eur	
				0.0	
	Afficher les client <u>s</u>	<u>P</u> ar	amètres av	ancés	

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

## Configuration du service

	Sélectionnez un format de nom d'ordinateur pour les nouveaux ordinateurs client, et paramétrez l'emplacement dans le service d'annuaire dans lequel les comptes d'ordinateur seront créés.
For	mat de nom de l'ordinateur client
<u>G</u> ér	nérer les noms d'ordinateurs clients en utilisant :
Pe	rsonnalisé 🛛 💽 Pe <u>r</u> sonnaliser
Init No Lei Cré d'ar	iale du nom, prénom m d'utilisateur ttres ''NP'' plus adresse MAC rsonnalisé er le compte d'ordinateur client dans l'emplacement de service nnuaire suivant :
C	Emplacement par défaut du service d'annuaire
0	Même emplacement que celui de l' <u>u</u> tilisateur qui paramètre l'ordinateur client
۲	L'emplacement suivant du service d'annuaire :
	ad.inp-toulouse.fr/Campus/Ordinateurs/RIS Parcourir

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

# **Clients RIS**

priétés de CA-21	5		?
Général Emplacement	Système d'exploitati Géré par	on Membre Appel entrant	de Délégation Installation à distance
Les inform de cet ord O unique de l'ordina	iations suivantes sont u linateur. ateur :	utilisées pour la maintena	ance
erveur d'installation	) 10-8042-04004F5A31 ) à <u>d</u> istance :	I4A)	
i aucun serveur d'ir epuis tout serveur d	nstallation à distance n disponible.	'est spécifié, le client dé	marrera
		Para <u>m</u> ètres du se	rveur

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

# **Types d'installation RIS**

## Basées sur des images de CD

## Images RIPrep

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

 Association entre les sources d'installation de Windows copiées sur le serveur RIS et un fichier de réponses

Le fichier de réponse est créé avec l'outil Setupmgr.exe qui sert aussi pour automatiser d'autres types d'installations (Unattended, Sysprep)

![](_page_18_Picture_3.jpeg)

# Fichier réponses

```
SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=1
   MsDosInitiated="1"
   UnattendedInstall="Yes"
   OriSrc="\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
OriTyp="4"
   LocalSourceOnCD=1
[SetupData]
   OsLoadOptions="/noguiboot /fastdetect"
    SetupSourceDevice="\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
[Unattended]
    UnattendMode=FullUnattended
   OemSkipEula=Yes
   OemPreinstall=Yes
    DriverSigningPolicy=Ignore
    OemPnPDriversPath="Drivers\Audio\SIGMATEL;Drivers\Audio\SoundMAX;Drivers\Chipse
   TargetPath=\WINDOWS
    FileSystem=LeaveAlone
    NtUpgrade=No
   OverwriteOemFilesOnUpgrade=No
[GuiUnattended]
   AdminPassword="****"
    EncryptedAdminPassword=NO
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=%TIMEZONE%
    OemSkipWelcome=1
[UserData]
   ProductKey=****_****_****_****
FullName="****"
   OrgName="****"
    ComputerName=%MACHINENAME%
[Display]
    BitsPerPel=24
   Xresolution=1024
    YResolution=768
    Vrefresh=75
```

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

# Ajout d'une nouvelle image

Description		Pl	Lang	Versio
Windows XP Professio Windows XP Professio Windows Server 2003	nnel SP2 - Select nnel SP2 - Select Standard Edition - S	i386 i386	French	

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

# RIPrep : fonctionnement

![](_page_21_Picture_1.jpeg)

- L'ordinateur de référence fournit une configuration standard
- L'assistant RIPrep sauvegarde l'image sur le serveur RIS
- Le serveur RIS sert de point de distribution

Les choix de systèmes apparaissent aux clients RIS

![](_page_21_Figure_6.jpeg)

![](_page_21_Picture_7.jpeg)

# **RIPrep : restrictions**

- L'image ne prend en compte qu'une seule partition de la machine source, ainsi le système d'exploitation et tous les logiciels doivent se trouver sur la même partition
- L'espace disque du PC source doit obligatoirement être plus petit que celui des postes de destinations et ceux même si l'image RIPrep en elle-même est plus petite que le disque de destination
- Les images RIPrep ne prennent pas en compte les fichiers cryptés
- Ces images ne peuvent êtres créées qu'à destination de serveur RIS, et non vers divers partages ou supports externes

![](_page_22_Picture_5.jpeg)

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

![](_page_23_Picture_5.jpeg)

# Répertoire de distribution

- Créé par le gestionnaire d'installation
  - Nécessaire si vous souhaitez intégrer des drivers ou d'autres fichiers

#### P ∖i386

Contains i386 folder contents from the operating system, and optionally, the \$\$ Rename.txt file.

#### -Ф \\$ОЕМ\$

Contains all supplemental files for the operating system installation.

Textmode Contains mass storage device drivers (SCSI and IDE).

#### 📮 \ \$\$ -

Equivalent to %windir% (for example, C:\Winnt32).

#### -🗀 \Help

Contains Help files to be copied to %windir%:\Winnt 32\Help during setup.

#### 🗀 \System 32

Contains files to be copied to the %windir%\System32 during setup.

#### **₽\\$1**

Equivalent to the system drive letter (automatically redirects information to the specified system drive).

#### Pn Pdrvers

Contains additional Plug and Play drivers not included with Windows XP Professional.

#### □\Sysprep

Contains files used to run

#### Sysprep.

Contains files and/or folders to be copied to the root of the corresponding drive.

Misc Contains files to be copied to Drive\_letter\Misc (any folder name is valid).

![](_page_24_Picture_23.jpeg)

Principale difficulté : l'ajout de drivers

Trouver et extraire le driver du package

 Procédure spéciale pour les cartes réseaux et contrôleurs de disques

 Ne pas oublier de modifier le fichier de réponses

> [Unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes DriverSigningPolicy=Ignore OemPnPDriversPath="Drivers\Audio\SIGMATEL;Drivers\Audio\SoundMAX;Drivers\Chipse TargetPath=\WINDOWS FileSystem=LeaveAlone NtUpgrade=No OverwriteOemFilesOnUpgrade=No

![](_page_25_Picture_5.jpeg)

# Emplacement des outils

Outil où documentation	Emplacement
Gestionnaire d'installation (Setupmgr.exe)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003
Référence de pré- installation (Ref.chm)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003
Guide de l'utilisateur de déploiement (Deploy.chm)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003
Créateur de disquette de boot à distance (RBEG exe)	Sur le serveur RIS, dans l'emplacement suivant : \\SERVEUR_RIS\reminst\Admin\i386
Outil d'installation à distance (RIPrep.exe)	Sur le serveur RIS, dans l'emplacement suivant : \\SERVEUR_RIS\reminst\Admin\i386

![](_page_26_Picture_2.jpeg)

## **Questions / Réponses**

![](_page_27_Picture_1.jpeg)

### Déployer Windows avec le service RIS

Alexis Mathon Technicien informatique au CCRI INP Toulouse alexis.mathon@inp-toulouse.fr

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

CERTIFIED Systems Administrator

*Aicroso* 

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

### **RIS :** Avantages/Inconvénients

#### Avantages

- Normalise les installations
- Personnalisation de l'installation avec les Stratégies de Groupe
- Déploiement simultané de plusieurs clients

Inconvénients

Ó

- Installation sur C: uniquement
- Carte compatible PXE ou avec RBFG.exe
- Requiert un réseau avec Active Directory

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_33_Figure_0.jpeg)

![](_page_34_Figure_0.jpeg)

arge :
Realtek RTL8139 SMC 1211TX SMC 8432 SMC 9332 SMC 9432 SMC 9432 SMC EN1209D-TX5

 Pour les ordinateurs ne disposant pas de carte compatible PXE, il est possible de créer une disquette de démarrage (non compatible avec les cartes réseau ISA) permettant d'émuler une carte PXE et ainsi de permettre de booter sur le réseau au démarrage de la machine.

Pour créer cette disquette tapez la commande suivante dans le menu exécuter et cliquez sur ok:

"\\nom\_serveur\reminst\admin\i386\rbfg.exe

![](_page_36_Figure_0.jpeg)

![](_page_37_Figure_0.jpeg)

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

Lomposants Windows Vous pouvez ajouter ou supprimer	des composants de Windows.		R
Pour ajouter ou supprimer des com correspondante. Une case grisée : installée. Pour voir ce qui est inclu:	posants, sélectionnez la case à co signifie que seule une partie du corr s dans un composant, cliquez sur D	cher Iposant sera étails.	
Lomposants :		80 Mo	
Services d'installation à dis	tance	2,0 Mo	
🗆 🚳 Services UDDI		4,9 Mo	
🗆 🧱 Services Windows Media		15,3 Mo	
Description : Offre la possibilité d'i clients ayant la possi	nstaller Windows à distance sur des bilité d'amorcer à distance.	s ordinateurs	
Espaça disque total pécassaira :	62Mo		
Lispace disque total necessalle.	0,2 MU	Détaile	

 Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer le service RIS sur un disque différent de celui de la partition système du fait des nombreux accès disque durant les phases de déploiements.

Pour procéder à l'installation du service RIS, allez dans Panneau de configuration ->Ajouter ou supprimer des programmes -> Ajouter ou supprimer des composants Windows et cocher la case **"service d'installation à distance"**.

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

- Cliquez ensuite sur suivant puis sur terminer et accepter de redémarrer la machine. Il faut maintenant installer les services d'installation à distance. Pour ce faire, saisissez
   "risetup" dans le menu Démarrer-> exécuter (cet assistant d'installation est aussi accessible lorsque vous cliquez pour la première fois sur Installation des services à distance situé dans les outils d'administrations).
- Apres avoir cliquez sur suivant, sélectionner l'emplacement du dossier d'installation à distance, dans se répertoire seront placées les images d'installation des clients ainsi que l'image initiale du CD de Windows XP. Ce dossier doit se trouver sur une partition NTFS différente de la partition système et <u>ne doit pas utiliser</u> <u>DFS</u> (Distributed File System) ou <u>EFS</u> (Encrypting File System).Ce dernier est partagé sous le nom de "Reminst".

Propriétés de DC1		<u>?×</u>
Général Emplacement	Système d'exploitation Membre de Géré par Appel entrant Installati	Délégation   on à distance
Vous poi ses inter Prise en charge o V Répondre au	uvez gérer ce serveur d'installation à distance et contrôler actions avec les ordinateurs client existants et potentiels. des clients x ordinateurs clients à la demande d'un service	
∏ <u>N</u> e pas ré	épondre aux ordinateurs clients inconnus	
Si des problèmes sélectionnez l'op d'intégrité. Si des Cette option n'es	surviennent sur ce serveur d'installation à distance, tion Vérifier le serveur pour effectuer un contrôle problèmes sont rencontrés, ils seront résolus. t disponible qu'à partir de la console du serveur.	
	<u>⊻</u> érifier le serveur	
	Afficher les clients Paramètres avancés	

- La configuration des noms et localisations des ordinateurs clients : permet aux utilisateurs de créer une convention de nom pour les noms des ordinateurs installés par RIS ainsi que l'emplacement des comptes d'ordinateurs dans des OU prédéfinies
- La préconfiguration d'ordinateurs clients RIS : permet de préconfigurer un compte d'ordinateur pour un ordinateur client RIS, et optionnellement de désigner un serveur RIS pour cet ordinateur
- La configuration des options d'installation client : permet de spécifier les options disponibles aux utilisateurs pour procéder à l'installation à distance
- Il est possible de définir une convention standard de nom pour les ordinateurs installés à partir de RIS. Pour ce faire

Allez dans démarrer-> outils d'administration-> utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Faites un clique droit sur le serveur RIS et choisissez propriétés

Allez dans l'onglet Installation à distance

Remarquez au passage le bouton "vérifier le serveur" permettant de tester le bon fonctionnement du serveur RIS. Cliquez sur **"paramètres avancés"**.

Propriétés de DC1-Remote-Installation-Services	×
Nouveaux clients   Images   Outils	
Sélectionnez un format de nom d'ordinateur pour les nouveaux ordinateurs client, et paramétrez l'emplacement dans le service d'annuaire dans lequel les comptes d'ordinateur seront créés.	
Format de nom de l'ordinateurs client Générer les noms d'ordinateurs clients en utilisant :	
Personnalisé	
Initiale du prénom, nom Nom, initiale du prénom Prénom, initiale du nom Initiale du nom, prénom Nom d'utilisateur Lettres "NP" plus adresse MAC Personnaise Créer le compte d'ordinateur client dans l'emplacement de service d'annuaire suivant :	
C Emplacement par défaut du service d'annuaire	
C Même emplacement que celui de l'utilisateur qui paramètre l'ordinateur client	
L'emplacement suivant du service d'annuaire :     ad inp-toulouse.fr/Campus/Drdinateurs/RIS     Parcourir	
OK Annuler Appliquer	

Vous pouvez choisir parmi une liste de formats prédéfinis, (Nom, initiale du prénom par exemple) ou bien créer un format de nom particulier en cliquant sur <u>"personnaliser"</u>. Par défaut, RIS utilisera le nom de l'utilisateur ayant procédé à l'installation comme nom d'ordinateur.

Pour créer un format personnalisé, vous disposez de plusieurs **variables** (permettant d'insérer le nom d'utilisateur faisant l'installation, son login, l'adresse MAC de la machine etc.) auxquelles vous pouvez ajouter des caractères alphanumériques (pour définir un mot clé par exemple). Un champ en dessous du format donne un aperçut de ce que serait le nom de l'ordinateur pour un utilisateur nommé John Smith.

 Rappelons que ces paramètres sont définis au niveau du serveur RIS, donc si l'entreprise dispose de plusieurs serveurs, ces derniers pourront être configurés <u>différemment</u>.

t Géré par Appel entrant Installation à distan nformations suivantés sont utilisées pour la maintenance at ordinateur : 51-4D10-8042-C4C04F5A314A} lation à gistance : ur d'installation à distance n'est spécifié, le client démarrera veur disponible. Paramètres du serveur	Emplacement Géré par Les informations suivantes sont de cet ordinateur. C4C4544-0051-4D10-8042-C4C04F5A; rveur d'installation à distance : aucun serveur d'installation à distance r puis tout serveur disponible.

 La préconfiguration d'ordinateurs clients permet de paramétrer des comptes d'ordinateurs qui seront installés grâce à RIS. Cela permet entre autre, de définir un serveur RIS particulier pour installer un ou plusieurs ordinateurs désignés. Ainsi, seul le serveur désigné pourra répondre aux requêtes de ces ordinateurs.

Cette technique est très utile au point de vue de la sécurité. En effet, lorsque l'on à choisit d'utiliser l'option de ne pas répondre aux ordinateurs clients inconnus, le fait de préconfigurer les comptes d'ordinateurs permet d'éviter que des clients RIS inconnus n'obtiennent l'accès aux images d'installations et ainsi d'empêcher que certains utilisateurs ne joignent des machines **non autorisées** au domaine. Cela peut aussi s'avérer utile pour empêcher les utilisateurs d'installer un Windows XP Professionnel sur leurs ordinateurs portables personnels par exemple. D'autre part, cette méthode permet aussi de faire de la **répartition de charge** sur plusieurs serveurs RIS. Ainsi, on pourra répartir les ordinateurs pour éviter qu'ils n'envoient toutes leurs requêtes sur un seul serveur.

Avant de commencer à préconfigurer les comptes clients, vous devez connaitre le **GUID** (Globally Unique Identifier) de l'ordinateur à paramétrer. Ce dernier est constitué d'une série de caractères hexadécimaux et est fournit par le constructeur des cartes réseaux **PXE** (Pre-boot Execution Environement). On peut le retrouver sur les étiquettes collées sur les cotés de l'unité centrale ou bien dans le BIOS de la machine. Voici un exemple de GUID : 145BE89F-A22C-34F9-CD28-00112512FB34.

Pour les PC ne disposant pas de carte PXE et démarrant à partir de <u>disquette de</u> <u>boot RIS</u>, le GUID est en fait l'adresse **MAC** de la carte réseau précéder de suffisamment de zéro pour atteindre les 32 caractères du GUID. Cette adresse MAC occupe donc toute la dernière partie du GUID.

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

- Celles basées sur des images de <u>CD de Windows</u>, cela permet d'installer le système d'exploitation avec ces paramètres par défaut. Comme nous l'avons vu durant l'installation du service RIS, une image de ce type est créée pendant cette phase. Il est possible de personnaliser les paramètres d'installation à l'aide de fichiers de réponses (.sif). Ce type d'installation présente l'avantage d'être utilisable avec **toutes les HAL** (Hardware Abstraction Layer) compatibles. Ces installations sont les plus longues, tous les fichiers de l'image sont copiés dans un répertoire temporaire sur le disque dur du client avant de commencer l'installation en ellemême
- Les images <u>RIPrep</u>. Il s'agit d'images de Windows XP préconfigurées à partir d'ordinateurs sources. Ces images contiennent donc l'OS, sa configuration ainsi que les applications installées sur la machine source. Cela est donc très utile pour installer des machines qui auront toutes besoins des mêmes applicatifs de base (le pack office ou Acrobat Reader par exemple). Contrairement aux images précédentes, les images RIPrep ne peuvent être installées que sur des ordinateurs disposant de la même HAL (les autres composants ne sont pas obligatoirement identiques) que l'ordinateur source. Les images RIPrep sont plus rapides à installer que les images CD car seulement les fichiers nécessaires ainsi que les clés de registres seront copiés sur l'ordinateur client

### Images CD

 Association entre les sources d'installation de Windows copiées sur le serveur RIS et un fichier de réponses

 Le fichier de réponse est créé avec l'outil Setupmgr.exe qui sert aussi pour automatiser d'autres types d'installations (Unattended, Sysprep)

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_47_Figure_0.jpeg)

 Ces fichiers de réponses contiennent de nombreux paramètres utiles pour l'automatisation de l'installation sur les postes.

Pour pouvoir réaliser une installation **complètement automatisée** (sans rentrer le numéro de licence à chaque installation) il convient de modifier ce fichier de réponse.

Pour ce faire, éditer le fichier de l'image situé dans : "<u>\\nom\_serveur\_ris\reminst\setup\french\images\nom\_ima</u> <u>ge\i386\templates\riprep.sif</u>".

Dans la partie [UserData] rajouté une ligne du type : **ProductKey=** "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" (en remplaçant les x par une clé valide)

Cette manipulation n'est valable que sur les produits <u>Volume Licence</u> ne nécessitant pas d'activation auprès de Microsoft.

D'autre part, par défaut RIS formatera la totalité du disque dur de l'ordinateur client, même si l'image ne nécessite pas l'ensemble de l'espace disque. Pour empêcher cela, il convient de modifier encore le fichier de réponse ci-dessus en remplaçant dans la partie [RemoteInstall] la valeur du paramètre <u>UseWholeDisk à NO</u>

Ajout o	l'une nouvelle ir	nage
	ropriétés de A7-1-Remote-Installation-Services ? 🗙	
	Nouveaux clients Images Outils	
	Les images d'installation suivantes sont installées sur ce serveur d'installation à distance.	
	Description Pl., Lang., Versio	
	Windows XP Professionnel SP2 - Select - P 1386 French Windows XP Professionnel SP2 - Select i386 French Windows Server 2003 Standard Edition - S i386 French	
	Ajouter Supprimer <u>Bropriétés</u> A <u>e</u> tualiser OK Annuler <u>Appliquer</u>	
		Windows Server:

#### \* Restrictions sur les images utilisateurs

Par défaut, toutes les images sont disponibles pour **tous les utilisateurs du domaine**. Cependant il parait utile de pouvoir restreindre l'installation de certaines images à seulement quelques utilisateurs. En effet, les GPO vues plus haut ne permettent pas de définir des droits sur seulement certaines images. Elles permettent par exemple d'interdire un groupe d'utilisateurs d'installer des images par RIS, mais il n'est pas possible avec seulement ces GPO de juste interdire l'installation d'une image particulière.

Ce type d'autorisations sera donné avec les **droits NTFS** propres à chaque image. Pour modifier ces droits allez dans les propriétés d'installation à distance du serveur RIS:

outils d'administration-> utilisateurs et ordinateurs Active Directory Faites un clique droit sur le serveur RIS et choisissez propriétés

Allez dans l'onglet Installation à distance

Cliquez sur paramètres avancés et allez dans l'onglet images

A partir de cet onglet vous visualisez toutes les images disponibles à l'installation pour ce serveur RIS. Placez-vous sur l'image dont vous voulez définir les droits

- Cliquez sur <u>propriétés</u> (vous pouvez à présent modifier la description ainsi que le texte d'aide associé à l'image si vous le désirez).
- Puis cliquez sur autorisations puis allez dans <u>l'onglet sécurité</u>. Vous pouvez à présent donner les droits (ou les interdictions) d'installation aux groupes que vous voulez. Pour installer une image avec le service RIS seuls les droits "Lecture" et "Lecture et exécution" sont nécessaires
- Si vous souhaitez interdire tout le monde sauf un groupe/utilisateur vous devrez supprimer le groupe "<u>Utilisateurs authentifiés</u>" et ajouter le ou les groupes/utilisateurs que vous voulez. Cependant vous ne pouvez pas supprimez le groupe "Utilisateurs authentifiés" directement en cliquant sur supprimer car ce dernier hérite des autorisations de son parent. Vous devez donc tout d'abord bloquer l'héritage en cliquant sur "paramètres avancés" puis en décochant la case "Permettre aux autorisations héritées du parent de se propager à cet objet et aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les entrées sont spécifiquement définies ici".

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

La création de l'image RIPrep passe par l'assistant de préparation d'installation à distance (Remote Installation Preparation Wizard). Cet assistant procédera aux opérations suivantes :

Suppression de tous les paramètres unique de la machine source: les identifiants de sécurité (**SID**), le nom de la machine, ainsi que certains paramètres du registre

Création de l'image RIPrep dans un dossier de la partition RIS du serveur

Création et association d'un **fichier de réponse** à cette nouvelle image

Pour créer l'image, cliquez sur démarrer puis sur exécuter et dans la boite de dialogue tapez la commande suivante :

"\\nom\_serveur\_ris\reminst\admin\i386\riprep.exe".

![](_page_50_Figure_0.jpeg)

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

- Présentation du service RIS
- Installation et configuration du service RIS
- Déploiement d'images RIS
- Répertoire de distribution

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

- Création d'un répertoire \$OEM\$\\$1, lui-même contenant un sous-répertoire Drivers
- Ajout des pilotes de périphériques Plug-and-Play dans le répertoire Drivers, en les regroupant par types de périphériques (dans cet exemple, nous avons rajouté le pilote pour les cartes réseau Broadcom 570x, dans le répertoire Net\B570x)
- Création d'un fichier de réponse WINNT.SIF dans le dossier I386, permettant de préciser au programme d'installation où se trouvent les pilotes de périphériques Plug-and-Play à charger
- Ajout des pilotes de contrôleurs RAID, SATA et SCSI dans le dossier I386 du CD, sous forme d'archives CAB (dans cet exemple, nous avons rajouté le pilote pour les contrôleurs IBM ServerRaid 5i)
- Modification du fichier TXTSETUP.SIF dans I386 afin d'y rajouter les nouveaux pilotes de contrôleurs RAID, SATA et SCSI

![](_page_53_Picture_0.jpeg)

- Même si Windows est capable de reconnaître « de façon minimale » un certain nombre de périphériques, il est probable que vous aurez besoin, à un moment ou un autre, de spécifier manuellement (à l'aide de la touche F6 au démarrage du programme d'installation) des pilotes pour un périphérique non reconnu. Bien souvent, les contrôleurs de disques RAID, SATA ou SCSI auront besoin de ce traitement de faveur, parce qu'ils sont trop récents, ou peu connus. Mais cela peut également être le cas de pilotes de cartes réseau, de cartes graphiques, et bien d'autres encore. Nous verrons qu'il existe une différence entre ces deux catégories de périphériques, et que nous aurons recours à deux méthodes différentes pour intégrer les pilotes associés à ce matériel.
- La plupart du temps, vous allez télécharger un fichier exécutable contenant un programme d'installation s'occupant de l'ajout du pilote à votre système d'exploitation. Cet exécutable ne nous sera d'aucune utilité pour notre CD, puisque celui-ci ne doit contenir que les pilotes eux-mêmes, pas le processus d'installation gravitant autour.
- Nous allons donc devoir extraire les fichiers du pilote à partir de l'exécutable téléchargé. Certains constructeurs fournissent directement une archive de type ZIP contenant le pilote, sans étape d'installation. Dans ce cas, vous aurez simplement à décompresser l'archive pour obtenir les fichiers nécessaires.
- Dans le cas d'un programme d'installation, il n'existe malheureusement pas de recette miracle : tous les constructeurs ont une manière différente de procéder

### Emplacement des outils

Outil où documentation	Emplacement	
Gestionnaire d'installation (Setupmgr.exe)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003	
Référence de pré- installation (Ref.chm)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003	
Guide de l'utilisateur de déploiement (Deploy.chm)	Extraire le Deploy.cab du répertoire \Support\Tools du CD de Windows XP/2003	
Créateur de disquette de boot à distance (RBEG exe)	Sur le serveur RIS, dans l'emplacement suivant : \\SERVEUR_RIS\reminst\Admin\i386	
Outil d'installation à distance (RIPrep.exe)	Sur le serveur RIS, dans l'emplacement suivant : \\SERVEUR_RIS\reminst\Admin\i386	

Capitoul - 12/10/2006 - INP Toulouse - Alexis Mathon

![](_page_55_Picture_0.jpeg)